



1. Renseignements sur la personne

Prénom : <input type="text"/>	Nom : <input type="text"/>
Âge : 5-17 <input type="checkbox"/> 18-39 <input type="checkbox"/> 40-54 <input type="checkbox"/> 55-64 <input type="checkbox"/> 65+ <input type="checkbox"/> <i>Si l'enfant a moins de cinq ans, Orienter vers un spécialiste de l'oreille et de l'audition</i>	Genre : Masculin <input type="checkbox"/> Féminin <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/>
Adresse : <input type="text"/>	Téléphone : <input type="text"/>

2. Test de l'audition

Conduite du test de l'audition

Procéder uniquement si l'examen des oreilles confirme que la santé des deux oreilles est bonne.

Côté	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	Moyenne*	Vérifier : Moyenne des oreilles droite et gauche. Si la différence entre la moyenne de la droite et de la gauche est : <ul style="list-style-type: none"> • Inférieure à 15 dB → Continuer • De 15 dB ou plus Orienter vers un spécialiste de l'oreille et de l'audition.
Droite	<input type="text"/>					
Gauche	<input type="text"/>					

* Pour obtenir la moyenne : Additionner les résultats pour 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, puis diviser la somme par 4.

Confiance dans le test :	Bonne <input type="checkbox"/> → Continuer	Faible <input type="checkbox"/> Orienter vers un spécialiste de l'oreille et de l'audition
Degré de perte d'audition : Voir le tableau au bas du formulaire	Droite : <input type="text"/>	Gauche : <input type="text"/>

3. Plan

Surveiller :	Adulte ou enfant dont l'audition est normale <input type="checkbox"/> Adulte présentant une perte d'audition légère <input type="checkbox"/>	Si oui à l'une ou l'autre → Expliquer comment préserver la santé des oreilles. Réévaluer dans un an et inviter la personne à revenir avant si elle ressent des douleurs ou si elle observe un écoulement auriculaire ou un changement de son audition.		
Orienter :	Spécialiste de l'oreille et de l'audition <input type="checkbox"/> Autre : <input type="text"/>			
Consentir :	<i>Expliquer les bénéfices d'une aide auditive. Si la personne ou le responsable de l'enfant préfère ne pas recevoir d'aide auditive, l'inviter à revenir vous voir à tout moment s'il change d'avis.</i> Consent à recevoir une aide auditive : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Notes : <input type="text"/>			
Fournir une aide auditive :	Type : Aide auditive préprogrammée <input type="checkbox"/> Aide auditive programmable <input type="checkbox"/>			
	Embout : Taille standard : <input type="text"/> Autre : <input type="text"/>			
	Côté	Modèle	Numéro de série	
	Droite	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Si préprogrammée Paramètre : <input type="text"/>
	Gauche	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Paramètre : <input type="text"/>
Type et taille de pile : <input type="text"/>				

Expliquer :	Avantages d'une aide auditive <input type="checkbox"/> Comment utiliser une aide auditive <input type="checkbox"/> Comment prendre soin de son aide auditive <input type="checkbox"/> Vérification de la charge et remplacement de la pile <input type="checkbox"/> Comment améliorer la compréhension de la parole <input type="checkbox"/>		
Suivi :	Adulte : À distance <input type="checkbox"/> → 2 semaines En personne <input type="checkbox"/> → 2 semaines	Enfant : En personne <input type="checkbox"/> → 2 semaines	Date du suivi :

Degré de la perte d'audition des adultes et des enfants âgés de 5 à 17 ans <i>Les enfants de moins de cinq ans doivent être orientés vers un spécialiste de l'oreille et de l'audition.</i>		
Degré	Moyenne	Recommandation
Audition normale	Moyenne inférieure à 20 dB	Adultes et enfants : → Aide auditive non requise → Expliquer comment préserver la santé des oreilles → Réévaluer dans un an ou avant si la personne constate un changement de son audition ou si le responsable de l'enfant constate que l'audition de l'enfant a changé.
Perte d'audition légère	Moyenne de 20 à 34 dB	Enfants → Fourniture d'une aide auditive Adultes → Surveiller et réévaluer dans un an. Expliquer comment préserver la santé des oreilles.
Perte d'audition modérée	Moyenne de 35 à 49 dB	Adultes et enfants → Fourniture d'une aide auditive
Perte d'audition modérément sévère	Moyenne de 50 à 64 dB	Adultes et enfants → Fourniture d'une aide auditive
Perte d'audition sévère	Moyenne de 65 à 79 dB	Enfants Orienter vers un spécialiste de l'oreille et de l'audition Adultes → Fourniture d'une aide auditive
Perte d'audition profonde	Moyenne supérieure à 80 dB	Adultes et enfants Orienter vers un spécialiste de l'oreille et de l'audition